

DASHBOARD V3.0.0

1. INSTALLATION

Pas d'installation, il faut juste exécuter **DashboardV3.0.exe**

Il vous faudra la DLL **rFactor2SharedMemoryMapPlugin64.dll** qui doit se trouver dans **Steam\steamapps\common\rFactor 2\Bin64\Plugins** et l'avoir validée dans rFactor 2 dans Settings => Gameplay=>Plugins.

Si vous avez CrewChief ou SImHub ou autre elle y sera déjà.

Il vous faut aussi le .Net Framework 4.6.1, il y a 99,8% de chance qu'il soit présent sur votre PC.


2. APERCU

DASHBOARD est une application Windows pas un overlay comme SimHub par exemple.

DASHBOARD est toujours en premier plan et sera donc toujours visible.

DASHBOARD consomme environ entre 0,5% et 1% de charge CPU.

En Qualifs ou Essais :



The screenshot shows the Dashboard V3.0.0.0 application window. At the top, there are settings: Font Size (12), All Classes (unchecked), and Tyre Select (FR). The main display area shows race statistics and a driver list.

Number of Laps	Average Time	Inv Laps	AvgFuel	VMax
1	1.26.896	0	0.61	137

NLap in Stint	Stint Laps Estimation	Nlap to Pit
2	82	81

AvgWearFR	WearFR End Stint	WearFR
0%	99.9%	99.9%

Pos	Name	Time	NPits	NPen	Tires
1	Frazer McFadden	1.00.694	0	0	SS
2	David Fairbrother	1.01.022	0	0	SS
3	Henry Dawes	1.01.047	0	0	SS
4	Larry ten Voorde	1.01.262	0	0	SS
5	Emmanuel Grossin	1.26.896	0	0	SS
6	Rudy Van Buren		0	0	SS
7	Max Bird		0	0	SS
8	Jukka Honkavuori		0	0	SS
9	Dylan Pereira		0	0	SS
10	Alexander Fach		0	0	SS

En Course :

Dashboard V3.0.0.0

Font Size : 12 All Classes Tyre Select : FR

Number of Laps	Average Time	Inv Laps	AvgFuel	VMax
0	No Time	0	0	101
NLap in Stint	Stint Laps Estimation	Nlap to Pit		
0	na	na		
AvgWearFR	WearFR End Stint	WearFR		
0	0	0		

Pos	Name	Time	NPits	NPen	Tires
1	Max Bird	0.00	0	0	SS
2	Frazer McFadden	0.12	0	0	SS
3	Larry ten Voorde	0.19	0	0	SS
4	Henry Dawes	0.06	0	0	SS
5	David Fairbrother	0.14	0	0	SS
6	Alexander Fach	0.02	0	0	SS
7	Jukka Honkavuori	0.34	0	0	SS
8	Rudy Van Buren	0.50	0	0	SS
9	Dylan Pereira	0.52	0	0	SS
10	Emmanuel Grossin	0.89	0	0	SS

3. Partie Classement en Essais/Qualif

Pos	Name	Time	NPits	NPen	Tires
1	Frazer McFadden	1.00.694	0	0	SS
2	David Fairbrother	1.01.022	0	0	SS
3	Henry Dawes	1.01.047	0	0	SS
4	Larry ten Voorde	1.01.262	0	0	SS
5	Emmanuel Grossin	1.26.896	0	0	SS
6	Rudy Van Buren		0	0	SS
7	Max Bird		0	0	SS
8	Jukka Honkavuori		0	0	SS
9	Dylan Pereira		0	0	SS
10	Alexander Fach		0	0	SS

Les meilleurs temps sont affichés.

4. Partie Classement en Course

Pos	Name	Time	NPits	NPen	Tires
1	Max Bird	0.00	0	0	SS
2	Frazer McFadden	0.12	0	0	SS
3	Larry ten Voorde	0.19	0	0	SS
4	Henry Dawes	0.06	0	0	SS
5	David Fairbrother	0.14	0	0	SS
6	Alexander Fach	0.02	0	0	SS
7	Jukka Honkavuori	0.34	0	0	SS
8	Rudy Van Buren	0.50	0	0	SS
9	Dylan Pereira	0.52	0	0	SS
10	Emmanuel Grossin	0.89	0	0	SS

L'intervalle entre chaque pilote est affiché

5. Partie Classement Infos

Le nombre de Pits et de Penalités sont affichées.

Les pneus utilisés sont affichés : **Avant****Arrière** :

- **S** : Soft
- **M** : Medium
- **H** : Hard
- **R** : Pluie
- **U** : non défini ex Slick ou autre

Couleur Pilote :

- **Rouge** : vous
- **Vert** : le pilote est en course
- **Bleu** le pilote est dans les stands
- **Orange** : Le pilote a fait une demande d'arrêt aux stands

6. Bandeau

.

Font Size :	12 ▾	<input type="checkbox"/> All Classes	Tyre Select :	FR ▾
-------------	------	--------------------------------------	---------------	------

- **Font Size** : taille des caractères, indirectement taille de la fenêtre.

- **All Classes** : non coché : n'affiche que le classement de la classe dans laquelle vous êtes.
- **All Classes** : coché : affiche le classement de toutes les classes
- **Tyre Select** : sélectionne le pneu pour afficher les infos.

FL : Avant Gauche

FR : Avant Droit

RL : Arrière Gauche

RR : Arrière Droit

Voir les infos pneu plus bas.

7. Informations Pilote/Voiture

Number of Laps	Average Time	Inv Laps	AvgFuel	VMax
1	1.26.896	0	0.61	137

- **Number of Laps**

Nombre de tours effectués, hors tour de sortie, y compris **Inv Laps**

- **Average Time**

Temps moyen par tour, calculé sur le nombre de tours effectués.

- **Inv Laps**

Nombre de tours invalidés par un cut

- **AvgFuel**

Consommation moyenne par tour, calculée sur le nombre de tours effectués.

- **Vmax**

Vitesse Maxi, réinitialisée quand on sort des pits.

NLap in Stint	Stint Laps Estimation	NLap to Pit
2	82	81

- **NLap in Stint**

Nombre de tours effectués dans le Stint, y compris tour de sortie (**Number of Laps** + 1)

- **Stint Laps Estimation**

Estimation du nombre de tours que l'on va pouvoir effectuer avec le reste d'essence dans le réservoir, avant de devoir pitter.

Cette estimation est actualisée tous les tours et est basée sur la consommation d'essence instantanée au tour.

Personnellement je m'en sers en Endurance pour éventuellement ajuster à chaque tour ma consommation d'essence de façon à pitter avec le minimum d'essence dans le réservoir.

Par exemple si je suis à 81,8 je vais devoir pitter au tour 80, si je suis à 82,2 je pourrais pitter au tour 81 et j'aurais gagné 1 tour.

- **Nlap to Pit**

Tour auquel je devrais pitter pour ravitailler.

AvgWearFR	WearFR End Stint	WearFR
0%	99.9%	99.9%

Ces informations peuvent être consultées quand on est aux stands en sélectionnant le pneu avec le sélecteur :

Tyre Select :

- **AvgWearXX**

Usure moyenne du pneu sélectionné par tour, calculée sur le nombre de tours effectués.

- **WearXX End Stint**

Estimation de l'usure du pneu sélectionné à la fin du Stint.

Cette estimation est actualisée tous les tours et est basée sur l'usure du pneu instantanée au tour.

Personnellement je m'en sers en Entraînement Endurance pour savoir combien il me restera de pneu à la fin du Stint.

- **WearXX**

Usure du pneu sélectionné, idem à ce que affiche le hud rF2, l'avantage c'est qu'il est dispo quand on est dans les stands.

That's all folks !

Si bug vous pouvez me contacter par mail : gremmanuel@free.fr

Mais pas pour me demander de changer de couleur ou de mettre des petites fleurs svp !